

Instruktioner för att flytta över PostSort Sortering till en ny dator.

I den gamla datorn:

1. Starta PostSort Sortering
2. Gå till Arkiv->Inställningar->Sökvägar
 - a) Kunder/Jobb
Om dessa sökvägar pekar på den lokala datorn, måste dessa mappar kopieras till den nya datorn. Kopiera mapparna till en server eller ett USB minne.
 - b) Inställningar
Gör en kopia på filen PssSetup.ini så att även den kan flyttas till den nya datorn.

I den nya datorn:

3. Installera PostSort. **OBS!** Följ bifogad installationsanvisning, se sid 2.
4. Om den nya datorn använder Windows7 eller Vista så måste användarens rättigheter ändras på två mappar. Ge användaren fullständiga rättigheter i följande mappar:
 - PsSort-mappen. *Lokal disk (C:)\Program\PostSort\PsSort*
 - *C:\Program (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE* (64-bitars Windows)
 - *C:\Program\Common Files\Borland Shared\BDE* (32-bitars Windows)
5. Kopiera informationen sparad i punkt 2a till samma position som i den "gamla" datorn.
6. Kopiera PssSetup.ini sparad i punkt 2b till programmappen
Lokal disk (C:)\Program\PostSort\PsSort
7. Starta PostSort.

Om Du får problem eller känner Dig osäker, är det bara att ringa så guidar vi Dig igenom proceduren.

Med vänliga hälsningar

KC DATA

Tfn +46 (0)8 570 288 61

Installation av PostSort Sortering

1. Stäng alla program.
2. **Alt.1** Sätt i Cd:n i cd-spelaren. Installationen startar automatiskt. Klicka på **Ja/Yes** för att starta installationen.
Alt.2 Hämta en komplett installation från [KC DATA's hemsida](#)
3. En Windows installation startar. Följ anvisningarna i programmet.
4. Efter installationen ska licensnyckeln monteras.
USB-nyckel.
 1. Sätt i nyckeln i en ledig USB-port.
 2. Be Windows söka efter drivrutinerna på internet.**Parallellportsnyckel (Windows XP eller tidigare)**
 1. Montera nyckeln på en av datorns skrivarportar.
 2. Kör filen C:\Program\PostSort\PstSort\Drivers\SmartKeyInstall.exe
 3. Starta om datorn 2 gånger. Detta krävs för att drivrutinen ska starta korrekt.